













appuyer sur	permet de
Lettres et chiffres seuls	Atteindre un fichier ou dossier débutant par ledit caractère
Retour arrière	Afficher le dossier d'un niveau supérieur dans Poste de travail ou dans l'Explorateur Windows
Echap (Esc)	Annuler la séquence de touches / Revenir à l'action précédente
Entrée	Ouvrir l'élément sélectionné / Exécuter la commande sélectionnée
VerrMaj (Caps Lock)	Déverrouiller les majuscules (par défaut)
Maj + insertion CD	Empêcher la lecture automatique
Tab	Avancer dans les options / Passer d'un volet à l'autre
Maj + Tab	Reculer dans les options / Revenir au volet précédent
Touches de direction (Flèches)	Sélectionner un bouton / Passer d'un élément à l'autre
 ou Alt + Entrée	Afficher les propriétés de l'élément sélectionné
Alt + Échap (Esc)	Parcourir les fenêtres dans leur ordre d'ouverture
Alt + Espace	Ouvrir le menu Système de la fenêtre active
Alt + lettre soulignée de la barre Menus	Ouvrir le menu
Alt + lettre soulignée dans menu	Exécuter la commande
Alt+Maj	Changer la disposition (langue) du clavier
Alt + Tab	Passer d'un élément ouvert à l'autre
Ctrl tout en faisant glisser un élément	Copier l'élément sélectionné
Ctrl + Tab	Avancer dans les onglets d'une fenêtre
Ctrl + Maj + Tab	Reculer dans les onglets
Maj + une des touches de direction	Sélectionner plusieurs éléments
 ou Ctrl + Echap (Esc)	Afficher le menu Démarrer
Ctrl + Maj tout en faisant glisser un élément	Créer un raccourci vers l'élément sélectionné
Ctrl + clic du bouton Gauche souris	Ajouter l'élément cliqué à la sélection
Ctrl + Maj " clic du bouton Gauche souris	Ajouter tous les éléments entre sélection et élément cliqué
Ctrl + A	Sélectionner tous les éléments
Ctrl + C	Copier l'élément sélectionné
Ctrl + V	Déplacer/coller l'élément sélectionné
Ctrl + X	Couper l'élément sélectionné
Ctrl + Z	Annuler la dernière action
Suppr (Delete)	Déplacer l'élément dans la corbeille
Maj + Suppr	Supprimer définitivement
	Menu contextuel de l'élément
F1	Afficher l'Aide du programme actif
F2	Renommer l'élément sélectionné
F3	Rechercher un fichier ou un dossier.
F4	Afficher les entrées de la liste active (Ex.: Adresse dans l'Explorateur)
Alt + F4	Fermer l'élément actif ou quitter le programme actif
Ctrl + F4	Fermer le document actif dans les programmes qui permettent l'ouverture de plusieurs documents simultanément
F5	Rafraîchir la fenêtre active
F6	Parcourir les éléments d'écran d'une fenêtre ou du bureau
F10	Activer la barre de menus dans le programme actif.
F10 suivi des touches de direction	Utiliser les Flèches de direction Droite et Gauche pour passer d'un menu à l'autre. Flèches Bas et Haut permet de naviguer dans les commandes du menu actif
Maj + F10	Afficher le menu contextuel associé à l'élément sélectionné

	Afficher ou masquer le menu Démarrer. A.
 + ATTN (Pause)	Afficher la boîte de dialogue Propriétés système.
 + D	Afficher le Bureau / Réafficher les fenêtres réduites
 + M	Réduire toutes les fenêtres.
 + E	Ouvrir le Poste de travail
 + F	Ouvrir l'assistant de recherche
 + F1	Ouvrir l'Aide de Windows
 + L	Verrouiller l'ordinateur/Bascule rapide Utilisateur
 + R	Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter
 + U	Ouvrir le gestionnaire d'utilitaire
	Afficher le menu contextuel associé à l'élément sélectionné.

Démarrer/Exécuter... =  + R	
<i>et saisir....</i>	<i>permet d'ouvrir</i>
cmd	fenêtre d'invite de commandes
control	panneau de configuration
control userpasswords2	console de gestion des comptes utilisateurs (mots de passe...)
dfrg	console de défragmentation
dxdiag	outils de diagnostics DirectX
eventvwr	console Observateur d'événements
explorer	fenêtre de l'explorateur Windows
helpctr	console Aide et Support
mmc	console vide
msconfig	fenêtre de l'utilitaire de configuration
msinfo32	fenêtre des Informations système
mstsc	console de connexion pour bureau à distance
regedit	éditeur du Registre
sigverif	module de vérification des signatures de fichiers système
sfc /scannow (il y a un espace avant /)	vérification des fichiers systèmes
%systemroot%\Help\ntcmds.chm	Référence des lignes de commande disponibles
ciadv.msc	service d'indexation
comexp.msc	service des composants
diskmgmt.msc	gestion des disques
defrg.msc	défragmenteur de disques
devmgmt.msc	gestionnaire de périphériques
fsmgmt.msc	console des dossiers partagés
gpedit.msc	stratégie de groupes (version professionnelle uniquement)
lusrmgr.msc	console Utilisateurs et groupes
ntsmgr.msc	console Stockage amovible
ntmsoprq.msc	console Opérateur de stockage amovible
perfmon.msc	console Performances - moniteur de performances
rsop.msc (si existe)	jeu de stratégies résultant
secpol.msc	console Paramètres de sécurité locaux
services.msc	console des Services
wmimgmt.msc	Console WMI - Infrastructure de gestion Windows

Maj Droite pendant huit secondes	Activer et désactiver les touches filtres.
Alt Gauche + Maj Gauche + ImprÉcran (PrintScreen)	Activer et désactiver le contraste élevé.
Alt Gauche + Maj Gauche + VerrNum (Numlock)	Activer et désactiver les touches souris.
Maj cinq fois	Activer et désactiver les touches rémanentes.
VerrMaj (Caps Lock)	Déverrouiller les majuscules (par défaut)
VerrNum (Numlock) pendant cinq secondes	Activer et désactiver les touches bascules.
Win+U	Ouvrir le Gestionnaire d'utilitaires

Alt + Espace	Afficher le menu Système
Alt + Tab	Basculer entre le centre d'Aide et de support et d'autres fenêtres ouvertes
Maj + F10	Afficher le menu contextuel de l'aide et du support
Ctrl + Tab	Basculez vers le volet suivant
Ctrl + Maj + Tab	Basculez vers le volet précédent
Alt + Flèche Gauche	Retourner à la rubrique affichée précédemment
Alt + Flèche Droite	Passer à la rubrique suivante (parmi les rubriques affichées précédemment)
Alt + F4	Fermer le centre d'Aide et de support
Flèche haut	Se déplacer d'un élément vers le haut dans l'index, les résultats de recherche, ou la liste des rubriques d'aide
Flèche bas	Se déplacer d'un élément vers le bas dans l'index, les résultats de recherche, ou la liste des rubriques d'aide
Pg prec (Page Up)	Se déplacer d'une page vers le haut dans l'index, les résultats de recherche, ou la liste des rubriques d'aide
Pg suiv (page Down)	Se déplacer d'une page vers le bas dans l'index, les résultats de recherche, ou la liste des rubriques d'aide
Origine ou Bas (Home ou End)	Faire défiler le texte d'une rubrique
Ctrl + Origine (Home)	Atteindre le début d'une rubrique
Ctrl + Bas (End)	Atteindre la fin d'une rubrique
Ctrl + A	Sélectionner l'intégralité du volet
Dans l'Index	
Tab	Passer à l'Index
Tab suivi de Entrée	Afficher l'Index
Tab dans l'index	Place le curseur dans la liste des mots-clés
Alt + C ou Entrée	Afficher la rubrique associée au mot-clé
Recherche dans l'Index	
Alt + R	Commencer une recherche dans l'Index
Tab ou Maj + Tab	Sélectionner le résultat de recherche dans la liste
Entrée	Afficher le résultat de recherche sélectionné
Accès directs aux outils de l'Aide et Support	
Aide et support (page d'accueil)	hcp://system/HomePage.htm
Assistant Compatibilité de programmes	hcp://system/compatctr/compatmode.htm
Configuration du système	hcp://system/sysinfo/sysConfigLaunch.htm
Information système	hcp://system/sysinfo/sysInfoLaunch.htm
Diagnostics du réseau	hcp://system/netdiag/dglogs.htm
Proposer Assistance à distance	cliquer ici
Windows Update:	hcp://system/updatectr/updatecenter.htm

Raccourcis clavier dans un texte (Bloc-notes, etc..)

Séquence de touches	pour
Ctrl + Flèche Droite	Amener le point d'insertion devant le mot précédent
Ctrl + Gauche R	Amener le point d'insertion devant le mot suivant
Ctrl + BAS	Amener le point d'insertion à la fin du paragraphe
Ctrl + HAUT	Amener le point d'insertion au début du paragraphe
Ctrl + Maj avec une des Flèches de direction	Sélectionner du texte
Ctrl + A	Sélectionner tout le texte
Ctrl + C	Copier le texte sélectionné
Ctrl + V	Déplacer/coller le texte sélectionné
Ctrl + X	Couper le texte sélectionné
Ctrl + Z	Annuler la dernière action
Retour arrière	Supprimer caractère précédent ou texte sélectionné
Suppr (Delete)	Supprimer caractère suivant ou texte sélectionné